

比特安索加密

自助离线授权及迁移说明

一、单机（浮动）授权

每个系列产品使用一个授权工具，以 BIM 产品为例，启动“鸿业 BIM 产品_1.0_remoteupdate.exe”，出现如下界面：



1、单机自助离线授权

点产生请求文件，输入授权码，生成一个请求文件。打开网址 <http://user.bitanswer.cn>，界面如下：

用户登录

授权码

登 录

输入授权码登录，显示界面：

产品	版本	SN	类型	激活	失效	状态
鸿业BIMSpace产品	2015	IDJE-AQOL-W073-WNDO	浮动	14-1-23		活跃

点离线升级，显示界面：

离线升级

导入在需要升级授权的客户端机器上产生的请求文件。

没有请求文件？请向软件开发商询问产生办法。

选择文件 未选择文件 上传

点“选择文件”，选择刚才生成的请求文件，然后上传，显示界面：

授权管理

授权列表

升级中心

离线升级

离线升级

产生升级文件成功!

请保存升级文件，并在产生请求文件的客户端机器上使用，以完成升级操作。

```
<updateInfo>
<version>2</version>
<sn>IDJEAQOLW073WNDO</sn>
<code>EnCOAvA6SaIpz73XUbEU6sAc6MjIF+q75Aa1nNIU8IRKR6wuCmDYkceA8x1UdX9hZgtyUson86rUbMYBZ4B+wWQU1gILEZdZ50AfApJK3oPvJ
WwZU6xlyCbXU6QDyW4gxlMrcNaLf0wg34kTD2geW0gEyoCNPfM+htk9BwxtmFlcb1g5nhfvfwEM5bOKsXL/ea6IF4DhFvNwT4Ke14DEC3nRuRx1pllQC2
7EHFla7g=</code>
<description>
<snInfo>
<sn>IDJEAQOLW073WNDO</sn>
<controlType>Local, Float, Smart</controlType>
<volumeNumber>1</volumeNumber>
<activateDate>2014-01-23 07:49:56</activateDate>
<featureList/>
<dataList/>
</snInfo>
</description>
</updateInfo>
```

下载

点下载，保存生成的授权文件。
运行授权工具，显示界面：



点使用升级文件，选择此授权文件，确定，授权完成。

2、单机自助授权转移

当用户需要更换机器时，比如从机器 A 转移到机器 B，可以使用授权转移功能。首先在 A 运行授权工具，显示界面：



选中要转移的授权码，选择授权转移，点产生请求文件，生成一个请求文件。
打开网址 <http://user.bitanswer.cn>，界面如下：

用户登录

授权码

输入授权码登录，显示界面：



产品	版本	SN	类型	激活	失效	状态
鸿业BIMSpace产品	2015	IDJE-AQOL-W073-WNDO	浮动	14-1-23		活跃

点离线升级，显示界面：



点“选择文件”，选择刚才生成的请求文件，然后上传，此时授权从 A 机器迁出。

B 机器直接授权即可，重复“单机自助离线授权”操作。

二、集团授权

1、集团自助离线授权

- 在服务器上，打开集团授权管理中心，添加授权码，选离线模式，生成请求文件。
- 用授权码登录 user.bitanswer.cn，上传请求文件，下载授权文件。
- 服务器上，上传授权文件。

2、集团自助离线迁移

- 在原授权服务器上，打开集团授权管理中心，授权码后面点“返还”，选离线模式，生成请求文件。
- 用授权码登录 user.bitanswer.cn，上传请求文件，此时授权已经原服务器迁出。
- 到新服务器上，添加授权码，重复“集团自助离线授权”操作。